

Autores:

Ing. Téc. Eduardo Rojo Sánchez. Dr. David Griol Barres



5. Instalación de FreeMail.

Vamos a instalar FreeMail.

• Navega a tu carpeta de Moodle "mod":



- Si una carpeta "freemail" existe aquí ya, entonces borrarla.
- Añade la carpeta "freemail" de esta descarga.



- <u>Si vemos que no se ha configurado, damos a "Notifications" y el módulo se configuraría:</u>
 - Notifications
- Nos aparece la siguiente pantalla:

Setting up module tables
UC3M ► Setting up module tables
No warnings - Scroll to the continue button
freemail
(mysql): CREATE TABLE 'mdl_freemail' ('id' int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 'course' int(10) unsigned NULL default '0', 'name varchar(255) NOT NULL default ", 'value' varchar(255) NOT NULL default ", 'description' text NOT NULL, 'timemodified' int(10) unsigned NO NULL default '0', PRIMARY KEY ('id')) COMMENT='FreeMail'
Success
freemail tables have been set up correctly

	sloodle
(mysql): SHOW	TABLES
(mysql): SHOW	TABLES
DEFAULT 0, type VARCHA	nd[_sloodle (id BIGINT(10) unsigned NOT NULL auto_increment, course BIGINT(10) unsigned NOT NULL kR(50) NOT NULL DEFAULT ", name VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ", intro MEDIUMTEXT NOT NULI igned NOT NULL DEFAULT 0, timemodified BIGINT(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0, CONSTRAINT
	Success
(mysql): ALTER T	ABLE mdl_sloodle COMMENT='Defines instances of Sloodle modules
	Success
(mysql): CREATE	INDEX mdl_sloo_cou_ix ON mdl_sloodle (course)
	Success
	sloodle tables have been set up correctly
	Continue

Figura 1. Creación en la base de datos de las tablas de Sloodle.

Se crean en la base de datos de Moodle las tablas que necesita Sloodle. Los prims de Sloodle necesitan comunicarse con nuestro sitio Moodle, y su base de datos.

• Hacemos clic en el botón continue:



• Nos muestra la siguiente pantalla:




Figura 2. Tablas de Sloodle menú.

Las tablas de Sloodle han sido configuradas correctamente.

• Hacemos clic en el botón continue:



• Nos muestra la siguiente ventana:

Ne	ew settings - S	SLOODLE Module
sloodle_allow_autoreg	No V Default: No	
	Allow auto-registrati	on for this site 🗿
sloodle_allow_autoenrol	No Default: No	
	Allow auto-enrolmer	nt for this site 🕖
Active object lifetime (days)	7	Default: 7
sloodle_active_object_lifetime	The number of days	before which an active object will expire if not use
User object lifetime (days)	21	Default: 21
sivodie_usei_object_illetiffi	The number of days Toolbar) will expire i	before which a user-centric object (such as the f not used. ②

Figura 3. Nueva configuración del módulo Sloodle.

Se muestra la configuración añadida durante la configuración de Sloodle. Haz los cambios necesarios y haz clic en el botón "Save changes" de esta página.

• Hacemos clic en Save Changes:

Save Changes